

غنم – کلیدی مسایل

لنډه شرحه

م په افغانستان کښی د غنمو د تولید د کچې لوړوالی او مفاد لپاره کلیدی مراحل

کرنلاری	لومړنی مسایل	موجوه کرنلاری	د کرنلارو ښوالی	توضیحات
قلبه کول	د تخم خراب بستر لکه په حد نه زیاد لنډیل کښی قلبه کول	د پسرلی وروستی اورښت څخه ورسته او د منی اورښت څخه مخکی قلبه وشي	کله چی خاوری له حده ډیره لنډه وی له قلبه کولو څخه دی ډډه وشي	په مساعده وتره یا لنډیل کښی دی قلبه وشي تر څو د تخم د بستر ښوالی او د خاوری دکلکوالی مخنوی لامل شی
د قلبه کولو تگلاری	دقلبه ژورتیا لیره وی او د تخم بستر خراب وی	له څارویو کار اخیستل کیری	له تراکتور څخه کار اخیستل کیری که چیری موجود وی	تراکتور چټک او په یو لوری کار کوی مگر په ورو کروندو کښی د تراکتور څخه گټه اخیستل یو څه ستونزمنه وی
د کروندی هوارونه	د اوبو لگونی په جریان کښی ډوبول	د څارویو پواسطه	د هوارونه مناست توکی څاروی یا تراکتور	نښتی خاوی او ځایونه د ډوبیدنی لامل کیری او د محصول کمښت مینځ ته راری
د تخم کیفیت	کمه تیغنه وهنه لږ مجال د خراب تخم او د نامناسبه زیرمه کونی په دلیل	د خپل تخم ساتل	اصلاح شوی تخم تر لاسه کړی او په ښه توگه بی ذخیره کړی	د هرزه بوټو څخه پاک او خالص تخم وکاروی د UG99 مقاومت درلودنکی او تیغنه وهنه کچه یی تر 85% زیاته وی
د کرنی نیټه	په ټولیزه توگه ښه		د وراپیتی گانو مطابقت د اقلیم او دکرنی نیټه په وړاندی	د کرونگرو د پوهاوی لوړوالی د وراپیتی گانو د رسیدنی او بخیدنی په اړه ، د کرنی نیټه او وروستی یخ وهنه یا سوروالی
د کښت کرنلاری	ضعیف تخم او خراب د تخم بستر	تخم شیندنه	د تخم ښوالی او د تخم بستر د کیفیت ښوالی	په قطارونو کښی کرل کولای شی چی د تخم د اندازی کچه نیټه راورلی ولی ځینو ځانگړو ټوکو ته اړتیا لری
د خاوری حاصلخیزی	د سری کارولو اندازه او وخت (له حده لږ او یا تر حده زیاته)	حیوانی سری او غیر عضوی سری	د نایتروجن زیاتره برخه په 1 سانتی متری کښی د غونی رښکاریدو مخکی وکاروی	د محصول ظرفیت د ساقی د لومړی غونی په 1 سانتی متری کښی تنظیمیری. تخمیني حساب: 40 کیلوگرام نایتروجن پر هر ټن محصول محاسبه شوی ده
امراض او افات	کیداشی مراکشی ملخونه، زیراورښی وایروسونه(BYDV)?	د آفت وژونکو او حشره وژونکو کارول	د پوهاوی د کچې لوړوالی او مناسبو آفت وژونکو ته لاسرسی	د نباتی سپریو پراختیا BYDV، یادونه: که چیری BYDV یو مشکل وی تایید ته اړتیا لری
په کرونده کښی اوبه	له حده زیاته د کروندی هوارول او له حده کم د اوبو کارول	سطحی اوبه لگونه یا ډنډول	اوبه لگونه په وپالو کښی، د هوارولو ښوالی او د محال ویش ښوالی	کروندگر دواړه له حده زیاته او له حده کمه اوبه لگونه د تطبیق لاندی نیسی نا هوماری کروندی د اوبه لگونی ستونزی راولاړوی
د اوبو رسونی سیستمونه	د اوبو ضایعات او د کروندی لاسرسی سیستم ته	کانالونه او ویالی	د اوبو د ورځونه ښوالی په وپالو کښی	
زیرمه کول	د تخم ضعیف کیفیت او دانو خوساکیدنه	په خلاصو کوټو کښی زیرمه کول	مناسب لنډیل یا رطوبت او د زیرمی کیمیایو کنترول	غله وچه زیرمه شی او د ښه اومناسب تخم او د کیفیت د ساتنی لپاره د غیر قابل نفوذ زیرمو څخه کار واخلی (داسی توکی وی چی موم شوی یا هوا بند وی)

یادونه: ډیر ښی او پرمختللی کرنلاری د کروندگرو ښوونه او روزنه ته اود ازموینی ښودلو ته اړتیا لری

